

DIY BRODER UNE POCHETTE EN PUNCH NEEDLE AVEC DE LA LAINE FASHION STAR

Par : Woolthatgirl



Intermédiaire



3h

Comment utiliser l'aiguille magique punch needle ?

Comment créer une pochette en punch needle ?

L'aiguille magique punch needle vous connaissez ? C'est la tendance DIY de 2018 ! Apprenez cette nouvelle technique de broderie avec ce tutoriel spécialement conçu pour vous par Bérénice alias [@Woolthatgirl](#). Elle vous montre comment créer une pochette en brodant de petites boucles avec cette aiguille magique. Elle utilise ici une aiguille punch needle Amy Oxford avec de la laine Fashion Alpaca Dream, Fashion Star et Essentials Big.

Nous avons préparé une fiche technique qui décrit et explique cette broderie de laine, [Comment utiliser la punch needle ou l'aiguille magique ?](#) ainsi qu'une [vidéo pour débiter à la punch needle](#).

Merci Bérénice pour le partage de ce tutoriel.

On adore voir vos créations alors n'hésitez pas à nous envoyer des photos sur [notre page Facebook](#) ou à nous taguer sur [Instagram](#) avec #Perlesandco !

Quel matériel utiliser pour DIY Broder une pochette en punch needle avec de la laine Fashion Star ?


MATÉRIEL



Grande toile de jute 100x200 cm pour broderie, punch needle & couture x1
Réf. : COU-104
Quantité : 1



3 boutons à pression en métal à coudre 21 mm - noir x1
Réf. : COU-182
Quantité : 1



Laine Essentials Big Rubis x 50g
Réf. : LAINE-265
Quantité : 1



Laine Fashion Star Gold/doré x50g
Réf. : LAINE-467
Quantité : 1



Laine Fashion Alpaca Dream Jaune n°012 x 50g
Réf. : LAINE-678
Quantité : 1



Punch Needle Oxford taille 10 Regular - aiguille magique pour broderie facile
Réf. : OTL-715
Quantité : 1



Anse chaîne Leandra pour sac 89,5 cm bronze x1
Réf. : SEW-013
Quantité : 1



Tissu Popeline de coton - Porcelaine x10cm
Réf. : TIS-314
Quantité : 4



Tambour pour broderie 30 cm x1
Réf. : TOOL-451
Quantité : 1

Les étapes

★ Etape 1/19

Prévoyez également d'avoir du fil et une aiguille à coudre, une règle et un crayon à papier.




★ Etape 2/19

Préparation de la toile

Découpez dans la toile de jute deux carrés de 35 cm de côté.

Prenez un morceau et tracez au centre un rectangle de 22 x 15 cm, dans lequel vous reportez ensuite le dessin ci-dessous.

Répétez la même opération pour le deuxième morceau de jute, en faisant attention à bien reporter le dessin symétriquement par rapport à la hauteur, afin qu'une fois cousues, les deux parties correspondent.



★ Etape 3/19

Installation de la toile

Installez la toile dans le cercle du tambour à broder, de sorte à ce que le rectangle soit bien centré. Serrez bien la vis (au besoin, utilisez un tournevis).



★ Etape 4/19

Préparation de la punch needle

Introduisez le fil dans le trou à l'extrémité de l'aiguille. Tirez doucement sur le fil jusqu'à ce qu'il soit complètement entré dans la fente. Laissez dépasser un centimètre au bout de l'aiguille.



★ Etape 5/19

Puncher

Ici nous allons commencer par remplir la première forme au point plat. Prenez l'aiguille magique en main de manière à ce que le côté biseauté de l'aiguille soit orienté dans le sens de la marche. Enfoncez-la de manière régulière, toutes les deux mailles environ (tous les 0,5 cm environ). Attention à ne pas trop décoller l'aiguille de la toile entre deux points, le fil risque sinon de ressortir. Commencez par le contour de la forme puis revenez progressivement vers le centre.



★ Etape 6/19

Lorsque vous avez fini de remplir votre forme, laissez l'aiguille plantée dans la toile et coupez le fil au ras du chas de l'aiguille, du côté bouclette.



★ Etape 7/19

La deuxième forme, dorée, sera elle remplie avec des points bouclettes. Pour les obtenir, il suffit de travailler sur l'envers de la pièce. Lorsque vous avez fini, tirez doucement l'aiguille le long du fil en tenant celui-ci à sa base, puis coupez à ras.



★ Etape 8/19

Après avoir rempli ces deux formes, continuez avec les autres, en alternant bouclettes et points plats. Lorsque vous avez fini le premier rectangle, procédez de la même manière sur le deuxième.



★ Etape 9/19

Les finitions

Dans les endroits remplis au point plat, il ne vous reste plus qu'à rentrer les fils qui dépassent encore. Pour cela, faites délicatement passer à l'aide de l'aiguille le fil de l'autre côté de la toile.



★ Etape 10/19


Coupez le surplus de toile (mais ne le jetez pas, vous en aurez besoin par la suite) autour de la partie punchée, en laissant une marge suffisante pour vous permettre de coudre après.



★ Etape 11/19

Préparation des différentes pièces pour la couture

Dans le surplus de toile de jute, découpez deux morceaux de 4,5 x 7 cm. Ils serviront à fabriquer les attaches pour les anses de sac. Dans la popeline de coton, découpez un rectangle de 22 x 30 cm (en pensant à laisser une marge de couture de 1 cm).



★ Etape 12/19

Couture des attaches pour la chaînette

Prenez les deux rectangles précédemment découpés. Rabattez les deux côtés de 7 cm vers le milieu et pliez en deux. Au besoin, utilisez un fer à repasser pour bien marquer les plis, car la toile de jute est une toile assez capricieuse. Cousez le tout.



★ Etape 13/19

Couture de la partie punchée et de la doublure de la pochette

Épinglez endroit contre endroit les deux parties punchées sur trois côtés (le haut de la pochette doit rester ouvert). Pensez bien à intégrer de chaque côté, à 1 cm environ du haut de la pochette, les attaches précédemment cousues.



★ Etape 14/19

Cousez les trois côtés. Attention, à la machine à coudre, la tâche peut être un peu ardue, à cause de l'épaisseur de la toile.

Coupez le surplus de toile autour de la couture, ainsi que les angles. Vous pouvez ensuite la retourner. Repliez vers l'intérieur l'excédent de toile du haut de la pochette.



★ Etape 15/19


<https://www.perlesandco.com/images/pratiques/images/Accessoires/Pochette-punch-needle/Tutoriel-DIY-pochette-broderie-punch-needle-laine-8-3.jpg>



★ Etape 16/19

Couture de la doublure


Pliez le tissu de la doublure et épinglez les deux côtés de 15 cm. Cousez-les.



★ Etape 17/19

Retournez ensuite la doublure et repliez l'excédent à l'intérieur, en marquant bien le pli à l'aide d'un fer à repasser.

Indiquez de chaque côté un repère au milieu et à 2,5 cm du haut de la doublure. Cela marque l'endroit où vous allez maintenant coudre chaque partie du bouton pression.



★ Etape 18/19

Finitions

Une fois les deux parties cousues, retournez la doublure et glissez-la dans la partie punchée.

Normalement, les deux excédents de tissu et de toile précédemment repliés se retrouvent lun contre l'autre. Épinglez-les et cousez-les ensemble, au point invisible (ou en surpiquant à la machine à coudre).



★ Etape 19/19

Repassez l'intérieur de la pochette afin de bien marquer le pli de la doublure. Vous pouvez ensuite passer la chaînette dans les deux attaches.



Le résultat

